

Installation av Topocad

Hämta programmet

Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/

Installation



Programmet installeras från Installera – Topocad – Topocad 12.0. Installationsfilen Topocad12.exe (alternativt Topocad12.msi som kan användas i nyare operativsystem) används.

Du får en fråga om du ska köra direkt eller först spara. Vi rekommenderar dig att först spara för att senare köra, om du inte har en mycket snabb uppkoppling till Internet, eller om du nu kör från CD-skivan.

Svara på licensavtalet


Du måste acceptera licensavtalet för att kunna gå vidare.

Ange ditt namn och organisation.




Välj installationstyp

Typical, complete eller custom. Beror på hur många moduler du har och hur mycket plats du har på din hårddisk. Du kan välja fler moduler här än vad du egentligen har, du har endast åtkomst till det din licens bestämmer.



Klicka nästa om du inte vill gå tillbaks och ändra något.



Uppdatering från tidigare Topocad

Topocad 12.0 installeras på katalogen Topocad 12. I dina inställningar använder du äldre systemfiler, för att dessa ska kunna användas pekar du om dem under Arkiv|Inställningar. Filerna är bakåtkompatibla.

Att registrera Topocad

När du startar Topocad första gången behöver du registrera programmet, har du inte köpt programmet har du möjlighet att utvärdera Topocad i 30 dagar.

Det finns det två olika metoder för att registrera programmet, online eller manuell. Om du köpt en licens har du fått ett licensbevis som innehåller Licensnummer och en Registration key, den informationen behöver du för att kunna registrera Topocad. Kan du inte installera Online, om du alltså inte har tillgång till Internet från den datorn, kan du registrera dig via manuell registrering.

Registrering online





Ange din Registration key som du hittar på licensbeviset. Programmet kommer att söka motsvarande licensinformation via Internet. Registration key består av en kombination av siffror uppdelade på två block, det första är alltid 6 siffror och det andra kan bestå av en eller fler siffror.

Tryck på Next, så hämtas informationen för din Topocadlicens via Internet.

Klicka på Klar för att använda Topocad.

Du kan behöva avsluta Topocad och starta det igen för att aktivera eventuella tilläggsmoduler.

Därefter är din Topocad registrerad och klar för att användas.




Manuell registrering

Steg 1

A.
Markera manuell registrering.

B.
Välj alternativet för att skriva ut
registreringsformulär, tryck Next.

C.
Mata in registreringsinformationen 1 av 3.
Här skriver du in licensnummer och
användarinformation. Licensnummret hittar
du på det licensbevis som du erhållit. När
alla fält som behövs är ifyllda, tryck Next.



Topocad registration

Registration Method

Select registration method and press Next key to start registering Topocad.

Online - Register via Internet.
Choose this method if you have an Internet connection.

Manual - Register by fax or ordinary mail.
Choose this method if you don't have an Internet connection.

< Prev Next > Cancel



Topocad registration


Manual Registration

Select which step in the manual registration you want to perform, and press the Next key to continue with the registration.

Print registration form.
This is the first step in the manual registration. Here you will enter basic license information and then print the License Registration Form that you can fax or mail to your software dealer.

Enter license information.
This is the last step in the manual registration. Here you will enter the license information that you receive after sending in the License Registration Form.

< Prev Next > Cancel



Topocad registration

Enter Registration Information 1 of 3

Enter your license number and name, then press the Next button to continue.

License number: 1-001-0-0 *

Title:

First name: Anja *

Middle name:

Last name: Jonasson *

* = required field

< Prev Next > Cancel

D.
Mata in registreringsinformationen 2 av 3.
Här skriver du in dina adressuppgifter.

The screenshot shows a window titled 'Topocad registration' with the subtitle 'Enter Registration Information 2 of 3'. The instruction reads: 'Enter your address, then press the Next button to print the registration form.' The form contains the following fields: 'Company name:' with 'Adtollo' entered; 'Address:' with 'Solna strandväg 14' entered; 'Address2:' with '171 54' entered; 'Address3:' which is empty; 'City:' with 'SOLNA' entered; and 'Country:' with 'Sweden' entered. At the bottom, there are three buttons: '< Prev', 'Next >', and 'Cancel'.

E.
Mata in registreringsinformationen 3 av 3.
Här skriver du in dina telefonnummer, fax
samt e-postadress. Observera att
faxnummer eller e-post måste vara angivet.
Tryck Next.

The screenshot shows a window titled 'Topocad registration' with the subtitle 'Enter Registration Information 3 of 3'. The instruction reads: 'Enter your contact information, then press the Next button to print the registration form.' The form contains the following fields: 'Phone number:' with '08 410 415 00' entered and a red asterisk; 'Fax number:' which is empty and has a blue asterisk; 'Mobile phone:' which is empty and has a blue asterisk; and 'E-mail address:' with 'info@adtollo.se' entered and a blue asterisk. Below the fields, there is a note: 'When your registration has been approved an activation code will be sent to the e-mail address specified above.' A legend indicates that a blue asterisk means '= one is required' and a red asterisk means '= required field'. At the bottom, there are three buttons: '< Prev', 'Next >', and 'Cancel'.


E.
Steg 1 är klart.
Faxa eller e-posta Registration form till oss eller till din återförsäljare.
Vi kommer nu att skicka dig licensinformationen per brev eller fax. När du har fått denna kan du fortsätta med din registrering.

Manuell registrering

Steg 2.


A.

Ange att du ska mata in licensinformation.



B.


Ange den licensinformation du har fått dig tillsänd, detta är auktorisationskoden som ska in på denna plats. Kontrollera att du anger den rätt!



Du kan behöva avsluta Topocad och starta det igen för att aktivera eventuella tilläggsmoduler.

Därefter är din Topocad registrerad är klar.

Klicka på Klar för att använda Topocad.



Normal licens

Normal licens är den vanligaste och kan installeras från vilken dator som helst som använder Windows operativsystem.

Licensen är gjord för installation på en dator men kan utökas till att kunna installeras på två eller fler datorer. Byter du dator eller vissa andra komponenter i din dator kan du komma att behöva kontakta oss för att få din licens utökad.

Nätverkslicens

Om du har en nätverkslicensen körs ett litet program på en server i ditt nätverk. När du startar Topocad kommer detta att fråga servern om det är OK att köra. För installation av nätverksserver se separat installationsmanual.

Uppdatering från tidigare Topocad

Välj i inställningar vilka systemfiler, prototypsritningar, mallar du önskar. Det går bra att välja de du har skapat i tidigare versioner av Topocad.

ISM användare

För läsning av symbol- och linjetypsbibliotek i ISMAdmin

För läsning av Topocads symbol- och linjetypsbibliotek i ISMAdmin finns ett COM-objekt (Sysfiles.dll) som följer med installationen av Topocad. SysFiles.dll måste ligga i samma katalog som Topocad samt registreras med regsvr32.exe för att fungera.

Övrig information vid installation

Systeminställningar i Topocad 12 ligger i registret under HKEY_CURRENT_USER\Software\Chaos systems\Topocad\12.0\. Användare måste ha läs- och skrivrättigheter.

Licensservernamn samt port ligger under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chaos systems\License manager\ .

Licensinformation lagras krypterat och dolt någonstans under HKEY_LOCAL_MACHINE. För att kunna registrera licenser måste man ha läs- och skrivrättigheter.

Kommunikation till instrument

Programvara från Leica (RoadRunner.exe) kräver att körtidskomponenter för bibliotek för Visual C++ (vcredist_x86.exe) finns installerade. Återfinns på Microsofts hemsida (<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en>)

För kommunikation mot Trimble via TrimbleLink krävs installation av TrimbleLink samt Trimble Data Transfer. Återfinns på adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/tillaggrattningar/

